

si l'on veut atteindre le cervelet. Aboutissent à cette tente : le sinus longitudinal supérieur, le sinus droit, les sinus latéraux et les deux petits sinus occipitaux. Ces divers sinus se réunissent en un confluent dit *pressoir d'Hérophile*, situé sur la ligne médiane et correspondant exactement à l'inion. Le chirurgien évitera donc soigneusement ce point. Les sinus latéraux, logés, omme d'ail-




Fig. 18. — Topographie cranio-cérébelleuse.

FC, crête osseuse à laquelle s'attache la faux du cervelet à la surface intérieure du crâne.
PH, pressoir d'Hérophile.
SL, sinus latéral.

SLS, sinus longitudinal supérieur.
TC, partie du crâne correspondant à l'insertion de la tente du cervelet.

leurs tous les sinus de la dure-mère, dans un dédoublement de cette membrane, suivent de chaque côté la ligne d'insertion de la tente du cervelet à l'occipital, dans une direction horizontale jusqu'à la base de l'apophyse mastoïde. De ce point, le sinus devient vertical et va gagner le trou déchiré postérieur. L'opérateur devra, en conséquence, s'écarter de cette zone dangereuse. Je dois dire, comme correctif, que la dure-mère est peu adhérente à ce niveau, et qu'une fois le crâne ouvert il est facile de la décoller. C'est aussi en raison de cette