


драма ийчица обича, но умъренно е да зематъ отъ десетъ до двайсетъ драма скими.

ФИГУРА 29.



Въ тѣл иѣтїи са тѣрга скимето тѣй като земницата да не са едно връзъ дръго; посакъ са винсатъ въ одалата, на които теплината да е около четырнайсатъ до патнайсатъ градуса, на втория денъ са довижда на 16 на третиятъ седемнайсатъ; на четвертиятъ осемнайсатъ и половина; на петиятъ двайсатъ; на шестиятъ 22 и тамъ тръквова да са запрѣ. Кътниките скимичцата са тѣргатъ на скими или на одарчата кадѣ прозорциете, но да не удра слънцето право на тяхъ, защото прегаратъ и не са измъжтуватъ, за това кога принѣче слънцето, може да са спускатъ пердыте на прозорциете. Ийчицата испирренъ са тъмновозлови, а посакъ ставатъ по светливи, а най септичъ ачикъ бледнизи, и това показва чи на вториатъ или на третиатъ денъ червыйчетата ще са измъжтатъ; тогава са зема бала книга споредъ джакината и широчината на кътниките, и като са надгъпчи на всекадѣ на редъ съ игла вързвва са отъ двата края по единъ конецъ за да са държи